#### 9. 印刷

印刷にはユーザがメイン画面で表示している地図を画像出力する簡易印刷と、レイアウト付きの印刷が できる詳細印刷があります。

9.1. 簡易印刷

ユーザがメイン画面で表示している地図を画像としてダウンロードします。

9.1.1. 簡易印刷



地図操作ツールバー上の「簡易印刷ボタン」をクリックします。

このファイノ	レを開くか、ま	たは保存しますか?
2	名前: 種類: 発信元:	PrintImage20091230155822765mp ビットマップ イメージ eckert
		開((Q) (保存(S) キャンセル

ダウンロードダイアログが表示されます。

「開く」をクリックすると、クライアントPCのアプリケーションで画像が表示されます。「保存」をクリック すると保存ダイアログが表示されます。



保存場所・ファイル名を設定して「OK」をクリックすると、ダウンロード完了画面が表示され、メイン画 面で表示している地図が画像として保存されます。

## 9.2. 詳細印刷

地図印刷用の PDF ファイルを出力することができます。

### 9.2.1. 印刷画面の表示



地図操作ツールバー上の「印刷ボタン」をクリックします。

フォーマット	フォーマット1(A4) フォーマット確認
1.1-	
	A4 25 YOTARA
业(20文字主で)	
(200文手まで)	0.
印刷位置確認	
ロオーマット、用版サイ い(ボタンタリック後、M	ズ、印刷伯養指定方法支定更した場合は、印刷伯養補肥1ポタンをクリックして 国の赤枠更新を用います) ○ 位置を指定 ○ 回野を指定
	(諸尺指定) 現在の18日 (1-63 198)
(位置を指定)	印刷販用を指定数で分割 縦 1 V × 横 1 V
(	印刷位置指定
(回郭对家定)	図第データ 回転2500 回 図報番号 02ME423 02ME433 02ME433 02ME443 02ME443
	EREC ELERADI
Nite	
(物数ページの場合)	
庄稲フォーマット	zip. M
	96 [dpi]
印刷解像度	The second
印刷解像度 凡例設定	D MOREDITS
印刷解像度 几例設定 希認番号	<ul> <li>□ 升均を出力する</li> <li>□ 承認筆号を印刷する.</li> </ul>
印刷解像度 凡例設定 希認醫号	<ul> <li>● 外的後出力する</li> <li>● 承認筆号者印刷する</li> <li>▲ 備与に指定:</li> </ul>

印刷画面が表示されます。



同時に、マップ上に印刷範囲を示す赤枠が表示されます。

#### 9.2.2. 画面説明(印刷画面)

印刷フォーマット	フォーマット1(A4) 🛛 👻	フォーマット確認
用紙サイズ	A4	フォーマット設定
ヌイトル (20文字まで)		
備考 (200文字まで)		0
印刷位置確認	〔	 ■ 閉じる
印刷フォーマット、用紙サイズ、 ださい。(ボタンクリック後、地図0	印刷位置指定方法を変更した場合は、「印刷位置 り赤枠更新を行います)	置確認」ボタンをクリックして
印刷位置指定		

1 印刷フォーマット選択 ドロップダウンリスト

フォーマット確認ボタン

用紙サイズ

フォーマット設定

タイトル入力欄

備考入力欄

印刷ボタン

閉じるボタン

10 印刷位置指定

11 その他設定

印刷位置確認ボタン

2

3

5

6

7

8

9

4

印刷フォーマットを選択します。

印刷フォーマットは印刷レイアウトや用紙サイズが定義 されています。新規に印刷フォーマットを追加する手順 については9.2.6印刷フォーマットの設定をご参照ください。

印刷フォーマット選択ドロップダウンリストで選択された フォーマットのレイアウトを PDF ファイルで確認すること が出来ます。

で選択した用紙サイズが表示されます。

- 印刷フォーマットの保存・削除をおこないます。
  - 印刷用 PDF に表示するタイトルを入力します。タイトル は半角・全角問わず 20 文字まで入力できます。
  - 備考を入力します。備考は半角・全角問わず 200 文字 まで入力できます。
  - 印刷フォーマット、用紙サイズ、印刷位置指定方法を変 更した場合にクリックします。ボタンクリック後、地図上 の赤枠が更新されます。

印刷を実行します。

印刷画面を閉じます。

印刷位置指定パネルが開きます。詳細は 9.2.3 画面説 明(印刷位置設定)をご参照ください。

- その他設定パネルが開きます。詳細は 9.2.4 画面説明 (その他設定)をご参照ください。
  - 79 / 323

9.2.3. 印刷位置指定

印刷位置の指定方法を選択し、条件を入力して印刷位置を設定します。各項目の詳細は以下の通りです。

「刷位置指定方法	◎ 位置を指定 ○ 図郭を指定			
	縮尺指定 現在の縮尺 (1:53,198)			
(位置を指定)	印刷範囲を指定数で分割 縦 1 🔽 × 横 1 🔽			
	印刷位置指定			
<sub>(</sub> 図郭を指定)	図郭データ 図第2500 ▼ 図郭番号 02ME424 ▲ 02ME433 02ME434 02ME443 02ME444 ▼			
	□ 図郭ごとに印刷			

1 印刷位置指定方法ラジオボタン

- 2 縮尺指定選択ドロップダウンリスト
- 3 印刷範囲指定数分割 ドロップダウンリスト
- 4 印刷位置指定ボタン
- 5 図郭データドロップダウンリスト
- 6 図郭番号ドロップダウンリスト
- 7 図郭ごとに印刷チェックボックス

「位置を指定」/「図郭を指定」から選択できます。 印刷される地図の縮尺を選択します。

「位置を指定」を選択したときのみ使用可能です。 印刷範囲の分割数を設定します。

「位置を指定」を選択したときのみ使用可能です。 印刷範囲をマップから設定します。印刷位置指定ボタ ンをクリックした後、地図上で印刷の左上位置をクリッ クします。

「位置を指定」を選択したときのみ使用可能です。 図郭データを選択します。「図郭 2500」/「図郭 25000」 から選択が可能です。

「図郭を指定」を選択したときのみ使用可能です。 印刷する図郭番号を選択します。 複数選択することも 可能です。

「図郭を指定」を選択したときのみ使用可能です。 チェックをONにすると図郭ごとの印刷をおこないます。 OFF にすると選択された図郭がすべて含まれる範囲を 印刷します。

「図郭を指定」を選択したときのみ使用可能です。

9.2.4. 画面説明(その他設定)

その他項目の設定をおこないます。

(複数ページの場合) 圧縮フォーマット	) zip 💌
印刷解像度 💈 🤇	96 [dpi]
凡例設定	👂 🔲 凡例を出力する 🦳 外例設定
承認番号	<ul> <li>● 承認番号を印刷する</li> <li>● 承認番号を印刷する</li> </ul>
	① 備老に設定

- 1 圧縮フォーマット選択 ドロップダウンリスト
- 2 印刷解像度
- 3 凡例出力チェックボックス
- 4 凡例設定ボタン
- 5 承認番号印刷チェックボックス
- 6 承認番号リスト

7 備考に設定ボタン

8 印刷設定の読込と保存

圧縮フォーマットを選択します。

作成する PDF の解像度を設定します。

凡例を出力する/しないを切り替えます。

凡例の設定を行います。

承認番号を参照する/しないを切り替えます。チェックした場合、選択した承認番号を備考欄に設定することができます。

データベースに登録されている承認番号の一覧が表 示されます。

承認番号印刷チェックボックスが ON の場合のみ使 用可能です。

選択した承認番号を備考欄に設定します。

承認番号印刷チェックボックスが ON の場合のみ使 用可能です。

印刷設定の読込・保存・削除をおこないます。詳細は 9.2.8「印刷設定管理」をご参照ください。 9.2.5. 印刷フォーマットの選択



印刷画面の「印刷フォーマット選択ドロップダウンリスト」から印刷フォーマットを選択します。

印刷フォーマット	フォーマ-yト1(A4) 👻	フォーマット確認
特紙サイズ	フォーマット1(A4) フォーマット1(A3)	フォーマット設定
タイトル(20文字主で)	フォーマット1(A1) フォーマット1(A1) フォーマット1(A0)	10
(200文字まで)		

「フォーマット確認ボタン」をクリックすると、印刷フォーマットをPDFファイルとしてダウンロードすることが出来ます。

9.2.6. フォーマットの設定

印刷フォーマット	フォーマット1(A4) 😽	フォーマット確認
用紙サイズ	A4	フォーマット設定
タイトル (20文平主で)		
備考 (200文平主で)		3
		<u></u>

印刷画面の「フォーマット設定ボタン」をクリックします。

印刷フォーマット管理画面が表示されます。

新規の利力オーマットを指定してください			8	春月夏
フォーマット名称を入力してください				
指定したフォーマットの用紙サイズを選択してください	A0	*		保存
フォーマット削減度			-	
削除フォーマットを選択してください フォーマット2(A4)	h.	*		AN FOR

a:新規印刷フォーマットを保存する場合、印刷フォーマットファイル、フォーマット名称、用紙サイズを設定し、「保存」ボタンをクリックします。

b:登録済みフォーマットの削除の場合、印刷フォーマット名称を設定し、「削除」ボタンをクリックします。

9.2.7. フォーマットについて

印刷フォーマットは、ArcGIS の MXD 形式のファイルとなります。以下の設定をご確認のうえ、登録してください。



a:タイトル位置

印刷画面で入力したタイトルを印刷する位置を指定します。ArcMap のメニュー「挿入」から「テキスト」を選択して、テキストエレメント配置してください。テキストには、「Layout@title」を入力してください。

b:マップ位置

地図を印刷する位置を指定します。

c:コメント位置

印刷画面で入力したコメントを印刷する位置を指定します。ArcMap のメニュー「挿入」から「テキスト」を選択して、テキストエレメントを配置してください。テキストには、「Layout@comment」を入力して ください。

ブリンタ名(M) (合) 状態 準備 種類 Mie 地所 XPS コメント	Mendell XPS.0 IÆ 7 rosoft XPS Docu Port	ocument Writer		
用紙	-			-
サイズ(気)	A4		2	
9-200	自動選択		<u> </u>	ブリンタマージン
用紙の何考(点)	C 82	保機		マップ ページ(日の)レイフ
マップのページ サイズ 「 プリンタの用紙銀行 ページ	Eを使用(D)			
標準サイズ(乙)	A4		*	
18080	29.7	センチメートル	2	the set of the set
高校田	21	センチメートル	*	A TANK
ページの(同参(0))	0.88	@ 18	1000	

# d∶用紙サイズ設定

印刷する用紙サイズ、ページサイズを設定します。ここで指定したサイズを印刷フォーマット登録時 の「用紙サイズ」で選択します。 9.2.8. 印刷設定管理

(複数ページの場合) 回編フォーマット	zip 💌	
印刷解像度	96	[dpi]
凡例證定	A8	列を出力する 几分間定
承認醫号	D #8	記録号を印刷する

その他設定画面の「印刷設定の読込と保存」ボタンをクリックします。

日初間を20月1日2日 読み込む印刷設定名称を選択してください。	项番1011	×	Ċ	読込
新規印刷設定の保存 印刷設定名称を入力してください	[			保存
印刷設定の削除 削除する印刷設定名称を選択してください	項番1011			NIFR

印刷設定に対する操作を選択します。

a: 印刷設定の読込

印刷設定名称を選択し、「読込」ボタンをクリックすると、登録済みの印刷情報を表示します。

b:新規印刷設定の保存

印刷設定名称を入力し、「保存」ボタンをクリックすると、印刷画面で設定されている印刷情 報が 登録保存されます。

□:印刷設定の削除

印刷設定名称を選択し、「削除」ボタンをクリックすると、登録されている印刷情報が削除されます。

9.2.9. 凡例の設定

(複数ページの場合) 圧縮フォーマット	zip 💌			
印刷解像度	96	[dpi]		
凡例验定	🔲 A(	列を出力する	几列就足	
承認醫号	□私	原植号を印刷する		偏考け設定
CORNER CORNER	( FORM	99小41112月7	1	

その他設定画面の「凡例出力チェックボックス」にチェックを入れ、凡例設定ボタンをクリックします。

例生成方法の選択			
例位置の設定 例対象レイヤ設定	ル内設定方法を増祝してくたさい。 画像を指定した場合、指定画像を見例として出力します。		
<u>例項目出力範囲</u> 例項目の認定	S		
	O Set Int		
	THE REAL PROPERTY AND A DECIMAL OF THE DECIMAL OF THE REAL PROPERTY AND A DECIMAL OF T		
		25 940/25	

凡例設定ウィザードの「凡例生成方法の選択」画面が表示されます。画像ファイルを凡例しして指 定する場合は「画像を指定」を、新たに作成する場合は「ウィザードで作成」を選択し、「次へ」をクリ ックてください。

記るの設定 後レイヤ設定	凡例出力位置を置捩してください。		
目出力範囲	●印刷フォーマナで検定されている位置に広力		
	○地図表示位置の加上		
	○ 地図表示位置の右上		
	○ 地図表示位置の左下		
	○ 地図表示位置の右下		
		読る 次へ キャンセル	

「凡例位置の設定」画面が表示されます。凡例を出力する位置を選択し、「次へ」をクリックしてくださ

例位置の設定	<u>凡例出力対象のレイヤを開現してください。</u>		
例項目出力範囲	□桶梁(ボ-心木)_道路_1		
図項目の設定	□ 橋梁(ライン)」道路_1		
	日トンネル(ホインホ)」進発_エ		
	□トンネル(ライン)」送路_1		
	□ 交援等(ボイ/木)_通路_1		c
	□ 奈義等(ライン)」演算_1		
	☑ H区_希法□·H区_1		
	☑ 素效率_素地密·跳区_1		*
	Table Contractor Department (2011)	展る 次へ キャンパ	111 I

「凡例対象レイヤ設定」画面が表示されます。凡例に出力するレイヤのチェックボックスにチェックを 入れ、「次へ」をクリックします。

で「画像を選択」を選んだ場合、入力は不要です。

見例設定ウィザード	- Microsoft Internet Explorer	20
凡例生成方法の遵持 凡例位置の設定 凡例対象レイヤ設定	凡例出力範囲を磨扱してください。	
<b>凡例項目出力範囲</b> 凡例項目の設定	© FREMERICA O. RINSHID	
	() Size (の)(時を出力) (次へ)	**>**

「凡例項目出力範囲」画面が表示されます。「印刷範囲のみの凡例を出力」「データ全体の凡例を出力」から選択します。

印刷範囲のみの凡例を作成は、個別値で色分けをした場合のみ適用されます。

印刷範囲のみの凡例を作成:印刷する地図の範囲に含まれる凡例のみ選択候補とします。

データ全体の凡例を出力 :印刷範囲に含まれないシンボルの凡例も選択候補とします。 数値分類の場合は、レイヤ全体の凡例を出力します。

対位置の設定	出力する几例項目を設定してください。		
外項目出力範囲	慶捷肇 慶遼肇·耕区 1	<u>^</u>	
関連目の設定	□ <その他の値すべて>		
	0000		
	0025		
	0049		
	0ess		
	0056		
	0057		
	全選択]全解除		
		図る 第7 <b>キャンセル</b>	

「凡例項目の設定」画面が表示されます。出力する凡例項目のチェックボックスを ON にして「完了」 をクリックすると凡例の設定が完了します。 9.2.10. 印刷の実行

印刷フォーマット	フォーマット1(A4) 😽	フォーマット確認
用紙サイズ	A4	フォーマット設定
タイトル (20文平主で)		
		1
16号 (200双十五个)		
COBU:CMP 200万	EDED	1 100

印刷画面の「印刷ボタン」をクリックします。

ファイルのき	ロード			
20771	′ルを開くか、ま	たは保存しますか?		
Por	名前: 種類: 発信元:	pdf Adobe Acrobat Doc	sument	
		[]]]	) (保存(5)	**>セル
0	インターネット( 起こすものもま 存したりしない	Dファイルは役に立ちます ります。発信元が信頼 でください。 <u>危険性の訳</u>	すが、ファイルによって 『できない場合は、こ <u>知月</u>	てはコンピュータに問題を このファイルを開いたり保

設定範囲が PDF ファイルとして出力されます。 PDF ファイルを任意の場所に保存してください。

印刷範囲を分割していた場合は、複数の PDF を圧縮したファイルとして出力されます。その際の圧縮フォーマットは、印刷画面の「圧縮フォーマットドロップダウンリスト」で選択されたものとなります。

9.2.11. 印刷画面を閉じる

印刷フォーマット	フォーマット1(A4) 😽	フォーマット確認
用紙サイズ	A4	2オーマット設定
タイトル (20文平主で)		
		X
(四句 (200文平王で)		
	-	196

印刷画面の「閉じるボタン」をクリックすると、印刷画面が閉じられます。 同時に、マップ上の出力範囲の赤枠も消去されます。